

Ulink合作夥伴後台

- [1. 如何登入合作夥伴後台](#)
- [2. 如何建立客戶訂閱服務](#)
- [3. 測試訂閱網址是否正確](#)
- [4. 如何開啟系統自動更新](#)

1. 如何登入合作夥伴後台

集客合作夥伴後台

<https://si.sopdom.com/admin/>

輸入您專屬夥伴帳號, 此登入帳密由Ulink原廠簽約後交付



合作夥伴登入

帳號 (Email)


密碼

登入


2. 如何建立客戶訂閱服務

這個後台是讓合作夥伴們, 可以用自己的公司品牌網域來建立客戶專屬網址
全自助式不須原廠介入, 就可以完成客戶LINE OA的建置與串接
包含客戶所需的功能模組授權, 訂閱期限 ..etc, 是經銷商等很久團隊終於完工上線了.

1. 合作夥伴後台-登入畫面



2. 總覽 → 儀表板, 後續會開放更多的設定給經銷商們.




3. → 租戶管理 → 客戶訂閱, 當有新的訂閱客戶就來這邊新增



4. → 訂閱新增, 新增前必須先將客戶網址應對到此IP, 才會建立成功


此步驟系統會自動化

1. 新增租戶的獨立資料庫
2. 新增Ulink後台管理
3. 申請該網址的 ssl 加密憑證
4. 建立一個web形象網站
5. 啟動LINE機器人程序
6. ..etc.




5. 客戶建立完成畫面, 只要短短10秒就可以打造一個功能強大LINE APP機器人

目前新功能還不停開發中, 想要打造最完整全方位一條龍解決方案, 讓客戶花最少的錢, 達到最高的效益為目標, 參與研發團隊人數不斷增加中.



6. 客戶管理 → 客戶訂閱 → 系統模組, 可針對不同的租戶授權不同個功能模組, 目前已開發超過35個應用模組功能.



7. 可點選 → OA 後台管理 → Login, 就會開啟該客戶的Ulink後台管理



集客後台登入

帳號

admin

密碼

登入

8. 登入客戶Ulink後台畫面, **這個後台是要交接給客戶管理的。**



- 總覽
- 基本功能
- 會員系統
- 訊息推播
- 串接設定



0
會員



0
分眾



0
文章




0
產品

3. 測試訂閱網址是否正確

測試方法如下, **請先測試有正確回應才能去新增客戶訂閱 !!!**

1. 在Windows 10/11 中開啟命令提示字元



2. 輸入 ping c1010.ulink (要換成客戶訂閱網址)

看是否有正確回應 207.148.89.154

若沒有正確回應, 大多是這兩個原因

1. 您的 DNS 設定還沒生效, 一般約 2~3個小時.
2. 您的 DNS A紀錄設定錯誤, 請再檢查設定或洽購買DNS的客服詢問.

在Linux 中開啟終端機, 成功畫面如下

```
sysadmin@s101: ~
檔案 動作 編輯 檢視 幫助
sysadmin@s101: ~ x
root@s101:~# ping c1018.ulink.tw
PING c1018.ulink.tw (207.148.89.154) 56(84) bytes of data.
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=1 ttl=48 time=44.5 ms
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=2 ttl=48 time=42.8 ms
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=3 ttl=48 time=41.9 ms
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=4 ttl=48 time=44.2 ms
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=5 ttl=48 time=41.6 ms
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=6 ttl=48 time=45.0 ms
64 bytes from app (207.148.89.154): icmp_seq=7 ttl=48 time=42.8 ms
^C
--- c1018.ulink.tw ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.636/43.270/45.049/1.235 ms
root@s101:~# █
```


4. 如何開啟系統自動更新

1. 登入經銷商後台，選擇客戶訂閱修改，然後勾選 啟用自動更新，系統有優化及開發新功能，就會自動更新～

當客戶需求都已完成，建議關閉自動更新功能，以免客戶一直問你新功能...

修改

訂閱網址

cloud.sopdom.com

客戶備註

LINE @ID

LINE 加好友連結

訂閱開始日期

2024/01/01

訂閱到期日期

2024/12/31

☒ 啟用自動更新 (正式上線的客戶,建議不需最新的版本,穩定即可)

啟用

☒

取消

確定